

Dieser Trick speichert geschützte Bilder von Flickr: Klicken Sie mit der rechten Maustaste neben das Bild und wählen Sie *Seiteninformationen anzeigen*. Klicken Sie auf *Medien* und suchen Sie in der Liste das Bild. Speichern Sie es mit *Speichern unter...* (Bild B).

HARDWARE

5. USB-Stick sichern

Da USB-Sticks nicht ewig halten, möchte ich Sicherungskopien anlegen.

Das USB Image Tool 1.50 (kostenlos, www.alexpage.de) legt ein Backup an. Klicken Sie links in das Listenfeld und wählen Sie *Device Mode*. Damit speichert es auch den Boot-Sektor.

Achtung: Unter Windows Vista und 7 benötigen Sie Administratorrechte. Starten Sie das Tool, indem Sie mit der rechten Maustaste auf *USB Image Tool.exe* klicken und im Kontextmenü den Eintrag *Als Administrator ausführen* wählen.

WINDOWS XP UND VISTA

6. Internet Explorer löschen

Wie lösche ich den Internet Explorer 8?

Windows-XP-Nutzer entfernen den Internet Explorer 8, indem sie [Windows R] drücken, cmd eingeben und mit OK bestätigen. Geben Sie den Befehl %windir%\ie8\spuninst\spuninst.exe ein.


Unter Vista wählen Sie *Start, Alle Programme, Zubehör*. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *Eingabeaufforderung* und wählen Sie *Als Administrator ausführen*. Geben Sie diesen Befehl ein:

```
1 FORFILES /P %WINDIR%\servicing\
  Packages /M Microsoft-Windows-
  InternetExplorer-8*.mum /c "cmd
  /c echo Uninstalling package
  @fname && start /w pkgmgr /up:
  @fname /norestart"
```

SOFTWARE

7. Vergessene Seriennummern

Ich finde zu vielen Programmen meine Seriennummern nicht mehr.

Das Tool License Crawler 0.0.40 (kostenlos, www.klinzmann.name und auf ) liest die Seriennummern von installierten Programmen aus der Registrierungsdatenbank aus.


SICHERHEIT

8. Warnung vor Webseiten

Viele Webseiten versuchen, dem Anwender Abonnements oder bösartige Software unterzubeheln.



Geschützte Flickr-Fotos: Ein Trick speichert beliebige Bilder aus der Foto-Community Flickr auf Ihrem Rechner (Bild B).

Vor gefährlichen Webseiten warnen Link-Scanner wie Web of Trust (kostenlos, www.mywot.com/de und auf ) für Firefox und den Internet Explorer. Grüne Kreise hinter Links kennzeichnen sichere Webseiten, gelbe Kreise bedenkliche Seiten, und von Seiten mit roten Markierungen sollten Sie besser die Finger lassen. Beim Öffnen einer gefährlichen Seite erscheint ein Warnhinweis (Bild C).

SICHERHEIT

9. Phishing-Filter testen

Wie teste ich, ob der Phishing-Filter meines Browsers korrekt arbeitet?

Rufen Sie im Browser die Webseite www.mozilla.com/firefox/its-a-trap.html auf. Wenn der Phishing-Filter darauf hinweist, dass die Seite verdächtig ist, arbeitet er korrekt.

NETZWERK

10. Funknetz mit 5 GHz

Viele meiner Nachbarn nutzen wie ich ein Funknetz, so dass es immer wieder zu Störungen kommt.

Oft schafft ein Wechsel des Funkbereichs Abhilfe. Viele Router und WLAN-Adapter unterstützen für den Standard 802.11n die 5-GHz-Funkfrequenz statt der 2.4-GHz-Frequenz, auf der der weit verbreitete Standard 802.11g sendet. Bei der 5-GHz-Frequenz ist zwar die Reichweite etwas geringer, dafür ist sie unempfindlicher gegenüber Störungen.

Um etwa bei der Fritzbox die Frequenz zu ändern, wählen Sie *Einstellungen, Erweiterte Einstellungen*. Bei *WLAN-Funkeinstellungen, Modus* wählen Sie *802.11n+a*.

FIREFOX AB VERSION 3.0

11. Tabs wiederherstellen

Manchmal schliesse ich versehentlich Browser-Tabs. ▶