

Windows 7 schnell installiert



Eine Neuinstallation von Windows 7 ist denkbar einfach und schnell erledigt. Wir erklären Ihnen in wenigen Schritten, wie Sie vorgehen.

Der Umstieg von Windows XP auf Windows 7 ist zwar leicht, unterliegt aber einer Einschränkung: es besteht keine Möglichkeit, Windows 7 einfach über XP zu installieren und so alle installierten Programme zu erhalten. Wie Sie allerdings mit dem Tool Windows Easy-Transfer Ihre persönlichen Einstellungen und Daten sichern, lesen Sie auf Seite 20.

Nachdem Sie Ihre "alten" Daten und Einstellungen gesichert haben, können Sie das Setup des neuen Betriebssystems starten. In der Regel, von Online- und Studentenversionen abgesehen, verwenden Sie dazu eine Installations-DVD.

PC von der DVD booten

Um Windows 7 neu zu installieren, legen Sie die Installations-DVD ins Laufwerk und booten den PC neu.

1 Achten Sie während des Hochfahrens auf dem Monitor darauf, welche Taste Sie drücken müssen, damit der PC nicht von der Festplatte, sondern von der DVD startet – meist ist das [F10], [F11] oder [F12].

Press DEL key to enter Setup. Press F10 to enter Boot Menu.

2 Bestätigen Sie die Sprach- und Tastatureinstellungen mit "Weiter" und klicken Sie auf "Jetzt installieren". Damit startet das Setup.

3 Nach wenigen Sekunden erscheint ein Fenster, in dem Sie noch die Lizenzbedingungen von Microsoft akzeptieren müssen.

Partition und Festplatte wählen


Wenn Ihnen bisher unter Windows XP nur ein Laufwerk (C:) zur Verfügung stand, müssen Sie Windows 7 ohnehin auf dieser Partition installieren. Doch auch sonst gilt: Das Betriebssystem gehört auf das "alte" C-Laufwerk.

4 Mit einem Klick auf "Weiter" gelangen Sie zu folgender Auswahl der Installationsart. Von

Windows XP aus müssen Sie die untere der beiden Optionen wählen, nämlich "Benutzerdefiniert (erweitert)".



5 Anschliessend sehen Sie die verfügbaren Laufwerke als Installationsort: Wählen Sie die erste Partition für das Windows-Setup, sonst gehen unter Umständen Ihre Daten auf anderen Laufwerken verloren.



6 Wichtig ist die Funktion "Laufwerkoptionen (erweitert)" rechts unten. Vor dem Klick darauf vergewissern Sie sich, dass die richtige Partition ausgewählt ist, ehe Sie auf "Formatieren, OK" klicken.

7 Damit werden sämtliche bisherigen Windows-Dateien gelöscht. Die Neuformatierung des Laufwerks ist innert weniger Sekunden abgeschlossen, Sie drücken erneut "Weiter", um die eigentliche Installation zu starten.

Windows 7 installieren und einrichten

Das Setup des neuen Windows selbst dauert in der Regel rund 20 Minuten. Abschliessend

folgen einige systeminterne Tests sowie ein weiterer Neustart des Computers. Allerdings: Sie müssen in der ganzen Zeit nichts machen – Windows erledigt alles selbst.

8 Im Anschluss an den letzten Neustart erscheint ein Fenster, in das Sie einen Benutzer sowie einen Computernamen eintippen. Bestätigen Sie diesen Schritt mit "Weiter".



9 Als nächstes verlangt der Setup-Assistent ein Kennwort für Ihr Benutzerkonto, das Sie sicherheitshalber zweimal eingeben müssen. Ebenfalls zwingend vorgeschrieben an dieser Stelle ist ein Kennworthinweis. Sonst wird die Schaltfläche "Weiter" nicht aktiv.

10 Im nächsten Fenster tippen Sie den 25-stelligen Produktschlüssel für Windows 7 in das dafür vorgesehene Feld ein. Sie finden ihn auf einem Aufkleber auf der CD-Hülle. Danach drücken Sie die Schaltfläche "Weiter".

11 Wählen Sie die Option "Empfohlene Einstellungen verwenden" und bestätigen Sie Datum und Uhrzeit mit einem Klick auf "Weiter".

Bisherige Einstellungen wieder einspielen

Im Prinzip ist Windows 7 nun fertig installiert, doch noch fehlen all die Einstellungen wie Konten, Favoriten, E-Mails, Dokumente, Musik, Videos, Bilder und vieles mehr. Diese haben Sie eventuell unter Windows XP gespeichert. Im Artikel "XP-Daten sichern" ab Seite 20 finden Sie eine Anleitung, wie Sie Ihre XP-Daten und -Einstellungen in Ihr neues Windows 7 einspielen. psm ■