


3. Baumansicht konfigurieren

Die Explorer-Ansicht hat Microsoft bei Windows 7 entrümpelt. Der Explorer zeigt Diskettenlaufwerk, Papierkorb und Systemsteuerung nicht an. So wechseln Sie zur gewohnten Ansicht.

So geht's: Öffnen Sie ein Explorer-Fenster. Klicken Sie auf *Organisieren, Ordner- und Suchoptionen*. Wählen Sie *Allgemein, Navigationsbereich* und aktivieren Sie *Alle Ordner anzeigen*. Klicken Sie auf *OK*.



Windows 7: Das neue System basiert auf Windows Vista. Die Bedienung wurde aber deutlich überarbeitet (Bild A).

4. Schnellstartleiste hinzufügen

Windows 7 zeigt die Schnellstartleiste nicht. So holen Sie sie zurück.

So geht's: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Superbar. Wählen Sie *Symbolleiste, Neue Symbolleiste...* Tippen Sie bei *Ordner* die Zeichenfolge `%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch` ein und übernehmen Sie anschliessend die Einstellungen mit *Ordner auswählen* (Bild C).

Die Schnellstartleiste erscheint in der Superbar. Sie muss jetzt noch neben den Startknopf gerückt und angepasst werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Superbar und wählen Sie *Taskleiste fixieren*. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf *DE* und wählen Sie *Sprachenleiste wiederherstellen*.

Ein längerer Linksklick auf *Quick Launch* lässt ein Verschiebesymbol erscheinen. Ziehen Sie die Schnellstartleiste ganz nach links an den Startknopf. Klicken Sie anschliessend mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in der Schnellstartleiste und deaktivieren Sie *Text anzeigen* und *Titel anzeigen*. Verkleinern Sie die Schnellstartleiste und minimieren Sie die Sprachenleiste. Fixieren Sie abschliessend die Superbar mit einem Klick der rechten Maustaste und *Taskleiste fixieren*.

5. Alarm ausschalten

Wie XP und Vista meldet auch Windows 7, wenn das Betriebssystem keinen Virens Scanner entdeckt oder die Konfiguration von Windows-Update nicht dem Standard entspricht.

Die Erkennung des Virens Scanners funktioniert jedoch nicht zuverlässig. Wenn Sie wissen, dass


alle Einstellungen Ihres Virens Scanners korrekt sind, können Sie die nervigen Meldungen abschalten.

So geht's: Rufen Sie *Start, Systemsteuerung, System und Sicherheit, Wartungszentrum* auf. Klicken Sie in der linken Fensterhälfte auf *Wartungszentereinstellungen ändern*. Deaktivieren Sie bei *Sicherheitsmeldungen* die störenden Benachrichtigungen.

6. Autostart ausmisten

Viele Programme nisten sich bei der Installation ungefragt in den Autostart ein. Das verzögert den Startprozess. Msconfig entrümpelt den Autostart.

So geht's: Öffnen Sie den Dialog *Ausführen* mit `[Windows R]`. Tippen Sie `msconfig` ein und bestätigen Sie mit *OK*. Wechseln Sie zum Reiter *Systemstart*. Sie sehen jetzt alle Programme, die Windows beim Start lädt. Entfernen Sie die Häkchen bei allen Programmen, die nicht mit Windows starten sollen. Klicken Sie auf *OK* und starten Sie den PC neu. ▶



Schnellstartleiste: Der Parameter *Quick Launch* holt die Schnellstartleiste zurück, die in Windows 7 zunächst deaktiviert ist (Bild C).

SCHNÜCKEL

OKI
PRINTING SOLUTIONS

Schenken Sie sich doch auch mal was!



Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Die OKI Winterprämien

C710 Serie



ab 1.749.- CHF
inkl. MwSt.

C800 Serie



ab 1.990.- CHF
inkl. MwSt.

MC560 Serie



ab 1.598.- CHF
inkl. MwSt.

MC860 Serie



ab 5.790.- CHF
inkl. MwSt.

C9000 Serie



ab 4.990.- CHF
inkl. MwSt.

C9850 MFP



ab 14.990.- CHF
inkl. MwSt.

Diese Aktion gilt bis zum 31.12.2009. Mehr Infos und alle Aktionsbedingungen erhalten Sie unter www.oki.ch

OKI Printing Solutions.