

Adobe Photoshop kostenlos nutzen!

Bearbeiten Sie Bilder mit professioneller Software zum Nulltarif. Ein Gratis-Online-Dienst von Adobe macht es möglich. So nutzen Sie das Programm kostenlos.

Größenänderung, Farbkorrektur und Bildretusche: Sie müssen nicht aufwändig teure Software installieren, um kreative Ideen erfolgreich umzusetzen. Möglicherweise ist es für Sie günstiger, auf die kostenlosen Online-Version der populären Anwendung Adobe Photoshop zurückzugreifen. Mit nur wenigen Klicks stehen Ihnen leistungsfähige Funktionen und der bewährte Komfort des ausgereiften Profi-Werkzeugs in Ihrem Browserfenster zur Verfügung.

Adobe Photoshop Express gratis nutzen

Adobe setzt mit Photoshop im professionellen Bereich und mit Photoshop Elements für den privaten Einsatz bereits seit vielen Jahren Massstäbe. Eine abgespeckte Version seiner Bildbearbeitung bietet der Marktführer jedoch auch als kostenlosen Online-Service an. Unter dem Namen Adobe Photoshop Express lässt sich die Software ohne vorherige Registrierung im Browserfenster nutzen.

Photoshop Express online


Die Online-Fassung von Photoshop bietet viele grundlegende Funktionen der Bildbearbeitung, mit denen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Die zu bearbeitenden Fotos müssen im JPEG-Format mit einer maximalen Auflösung von 16 Millionen Pixeln vorliegen. Am folgenden Beispiel zeigen wir, wie Sie ein Foto in die richtige Position drehen, für den Einsatz im Internet oder für eine Bildschirmpräsentation optimieren und es mit einer Sprechblase sowie einem originellen Rahmen versehen:

Tipp


Kostenlose Adobe-Online-Galerie

Registrieren Sie sich unter www.photoshop.com und legen Sie Ihre Bilder in Ihrer Online-Galerie ab.

1 Rufen Sie in Ihrem Browser die Internetadresse www.photoshop.com auf und wählen Sie im Menü "Online Tools" den Unterpunkt "Photoshop Express Editor".




2 Klicken Sie unter "My Computer" auf die Schaltfläche "Upload Photo" und bestätigen Sie den anschliessenden Hinweis mit "Upload". Wechseln Sie zum Ordner in dem sich das Foto befindet, markieren Sie den Dateinamen und klicken Sie auf "Öffnen". Stellen Sie den Dienst nun zuerst einmal auf die deutsche Sprache um. Klicken Sie auf den Button mit dem Zahnrad-Symbol rechts oben im Fenster und wählen Sie unter "Language" den Eintrag "Deutsch" aus. Bis auf einige wenige Beschriftungen sind dann alle wesentlichen Navigationspunkte und Funktionstitel übersetzt.




3 Wenden Sie sich nun der eigentlichen Bearbeitung zu: Das Foto wurde hochkant aufgenommen. Daher drehen Sie es über "Klassisch, Zuschneiden/Drehen" um neunzig Grad gegen den Uhrzeigersinn. Den entsprechenden Button finden Sie unter "Rotate & Flip".

4 Sind Sie lediglich an einem Ausschnitt des Bildes interessiert, dann schneiden Sie es über den gleichen Menübefehl zu. Mit der Einstel-




lung "Freeform" unter "Crop Dimensions" haben Sie volle Flexibilität beim Verhältnis von Grösse und Breite. Über die Liste lassen sich jedoch auch feste Grössenverhältnisse vorgeben. Ziehen Sie an den kleinen Quadraten im Vorschaufenster, um den neuen Bildausschnitt festzulegen.

5 Bilder, die Sie ohne weitere Anpassung aus der Digitalkamera übernehmen, sind für den Einsatz auf einer Webseite oder innerhalb einer Folienpräsentation in der Regel deutlich zu gross. Statt mehrerer tausend Pixel in der Breite und der Höhe genügen einige hundert.



So reduzieren Sie die Bildgrösse: Wechseln Sie nach "Klassisch, Skalieren" und klicken Sie auf "Benutzerdefiniert". Geben Sie bei "Breite" etwa einen Wert von 500 Pixeln ein. Der Wert bei "Höhe" wird entsprechend der Bildproportionen angepasst.

6 Möglicherweise ist das Bild nach der Gröszenänderung etwas unscharf. Über "Semiprofi, Nachschärfen" lässt sich dieser Qualitätsverlust ausgleichen. Die verfügbaren Stufen sind als kleine Vorschaubilder nebeneinander aufgereiht.



7 Ziehen Sie den Bildausschnitt gegebenenfalls über "Zoom" näher heran. Mit Hilfe eines Schiebereglers lässt sich der Prozentsatz der Vergrösserung stufenlos einstellen. Verschie-



ben Sie den Rahmen des sichtbaren Bereichs per Maus an die gewünschte Stelle und klicken Sie zur Übernahme auf "Zoom".

8 Im Menü "Bearbeiten" finden Sie verschiedene Funktionen, mit denen sich der Kontrast, die Belichtung sowie die Farbgebung des aktuellen Bildes anpassen lassen. Sie kolorieren




ein Foto beispielsweise sehr einfach über "Profi, Einfärben". Stellen Sie den gewünschten Farbwert über den Regler im Kopf des Fensters individuell ein.

9 Umgeben Sie die Fotografie mit einem schmückenden Rahmen. Wechseln Sie zur Rubrik "Dekorieren". Nach Aufruf von "Grafiken, Rahmen"



erscheint eine Palette mit mehreren Rahmenmustern. Klicken Sie Ihren Favoriten an und bestätigen Sie die Auswahl mit "Hinzufügen".

10 Eine Sprechblase fügen Sie über den gleichnamigen Befehl unter "Grafiken" hinzu. Geben Sie den Text ein und ziehen Sie das



Grafikobjekt an die gewünschte Stelle des Bildes. Die Schriftart, die Farbe und die Deckkraft lassen sich über das Bedienfeld oberhalb der Vorschau einstellen.

11 Speichern Sie das geänderte Foto auf Ihrer Festplatte ab: Klicken Sie auf "Fertig", wählen Sie die Option "Maximalgrösse" und bestätigen Sie mit "Speichern". Für die Ausgabe steht Ihnen allerdings nur das JPEG-Format ".JPG" zur Verfügung. vh ■

50 FOTOS GRATIS*

TESTEN SIE PIXUM:
Ihr Gutschein-Code* lautet:
onlinepc-0711

exkl. Versand & Bearbeitung

PIXUMQUALITÄT

TESTEN SIE JETZT DEN TESTSIEGER

- Pixum Fotoabzüge auf hochwertigem Premium-Fotopapier (Kodak Royal oder Fuji Crystal Archive) – schon ab CHF 0.09
- Innerhalb von 2 Werktagen produziert und verschickt

Angebot sichern unter:
www.pixum.ch/onlinepc

* Der Gutschein-Code gilt über bis zu 50 Fotoabzüge im 10 cm Format (inkl. MwSt., zzgl. Bearbeitung und Versand) und ist gültig bis zum 31.08.2011. Pro Haushalt, Auftrag und Rechnungsanschrift kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Eine Kombination mehrerer Gutscheine ist nicht möglich.