Um auszuschliessen, dass Sie versehentlich Virenscanner oder Firewall deaktiviert haben, prüfen Sie, ob noch alle Sicherheitsfunktionen intakt sind. Falls keine Probleme auftreten, setzen Sie nach dem nächsten Systemstart im Hinweisfenster ein Häkchen bei *Meldung nicht mehr anzeigen …* Das übernimmt die Einstellung dauerhaft.

7. Festplattenpflege

Damit Windows ohne grosse Verzögerungen schnell auf die Daten zugreifen kann, sollten die Festplatten regelmässig defragmentiert werden. Hier wartet Windows mit einer Neuerung auf. Bei Windows 7 lassen sich die Defragmentieraufgaben planen. Sie können sogar mehrere Partitionen gleichzeitig defragmentieren.

So geht's: Starten Sie Defrag mit *Start, Alle Programme, Zubehör, Systemprogramme, Defragmentierung*. Unter *Aktueller Status* werden alle Laufwerke angezeigt, die sich defragmentieren lassen. Analysieren Sie zunächst die Festplatten. Starten Sie die Überprüfung mit *Datenträger analysieren*. Wenn eine Fragmentierung von mehr als zehn Prozent vorliegt, sollten Sie das Laufwerk defragmentieren.

Wer die Festplattenpflege automatisieren will, erstellt einen Zeitplan. Klicken Sie dazu auf *Zeitplan konfigurieren*. Legen Sie die *Häufigkeit* und den *Tag* fest sowie die *Uhrzeit*, zu der die Defragmentierung stattfinden soll. Mit *Datenträger auswählen …* bestimmen Sie, welche Laufwerke reorganisiert werden. Klicken Sie auf *OK* (Bild F).



Festplatte defragmentieren: Hier legen Sie fest, in welchen Intervallen die Festplatte automatisch defragmentiert werden soll (Bild F).

Neue Funktionen

Die folgenden Tipps zeigen, wie Sie Ihre Daten optimal verwalten, die Darstellungsqualität am Bildschirm verbessern, ohne Zusatzprogramm ISO-Images brennen und virtuelle Festplatten erstellen.

8. Lesbarkeit von Text verbessern

Windows 7 bietet ein Tool, das die Darstellungsqualität von Text verbessert.

So geht's: Klicken Sie auf *Start*, geben Sie in das Suchfeld `cttune` ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ein Assistent hilft Ihnen, die Textdarstellung zu optimieren.

9. Jump-Lists einrichten

Die Jump-Listen bieten Schnellzugriff auf Ordner und Webseiten.

So geht's: In der Taskleiste von Windows 7 – der Superbar – sind der Windows-Explorer, der Internet Explorer und der Windows Media Player angeheftet. Ein Rechtsklick auf das Programmsymbol öffnet ein Kontextmenü: die Jump-List. Sie bietet Sofortzugriff auf Ordner, Webseiten oder Filme.

So fügen Sie einer Jump-List Elemente hinzu. Ziehen Sie per Drag-and-Drop einen Ordner in die Superbar auf das Symbol des Windows-Explorers oder eine Internetadresse auf das Symbol des Internet Explorers. Wenn Sie dann die Jump-List öffnen, finden Sie das neue Element in der Rubrik *Angeheftet* (Bild I).



Jump-Lists: Ein Rechtsklick auf das Ordnersymbol öffnet das Kontextmenü. Es lässt sich so konfigurieren, dass Sie auf häufig verwendete Ordner schnell Zugriff haben (Bild I).

10. ISO-Dateien brennen

Computerdateien, die ein Speicherabbild einer CD oder DVD enthalten, heissen ISO-Dateien. Nutzer von Windows 7 müssen kein Tool installieren, um ISO-Dateien zu brennen.

So geht's: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine ISO-Datei. Wählen Sie *Datenträgerabbild brennen*. Wählen Sie den Brenner aus. Aktivieren Sie dann die Option *Datenträger nach dem Brennen überprüfen*. Ein Klick auf *Brennen* startet den Schreibvorgang.

11. Bibliotheken verwenden

In Bibliotheken lassen sich thematisch verwandte Dateien und Ordner gruppieren, ohne ihre physischen Speicherorte zu ändern.

So geht's: Erstellen Sie eine neue Bibliothek. Öffnen Sie dazu ein Explorer-Fenster. Markieren Sie in der linken Fensterhälfte *Bibliotheken* und klicken Sie im Menü auf *Neue Bibliothek*. Geben Sie der Bibliothek eine Bezeichnung.

Markieren Sie die neue Bibliothek und klicken Sie auf *Ordner hinzufügen*. Markieren Sie den Ordner, den Sie der Bibliothek hinzufügen wollen. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit *Ordner aufnehmen*. Der Inhalt erscheint dann in der Bibliothek.

Um weitere Ordner hinzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen Sie *In Bibliothek aufnehmen, Meine Bibliothek*.

Shortcuts: Die neuen Tastenkombinationen von Windows 7

Mit Shortcuts geht die Arbeit unter Windows flotter als mit der Maus. Microsoft hat dem neuen Betriebssystem Windows 7 viele neue Tastenkombinationen spendiert, die die Arbeit mit den Fenstern komfortabel machen. Hier sind die wichtigsten.

Tastenkombination	Effekt
Alt P	Vorschau im Explorer aus- oder einschalten
Windows G	Gadgets vor allen Fenstern anzeigen
Windows +	Mauszeiger heranzoomen
Windows –	Mauszeiger wegzoomen
Windows ↑	Aktives Fenster maximieren
Windows ↓	Aktives Fenster minimieren
Windows ←	Aktives Fenster links in halber Desktop-Grösse anordnen
Windows →	Aktives Fenster rechts in halber Desktop-Grösse anordnen
Windows Leertaste	Alle aktiven Fenster durchsichtig machen und den Desktop zeigen
Windows Pos 1	Alle Fenster bis auf das aktive minimieren oder wiederherstellen